

## Factsheet – Ladungsträgerverwaltung

**Zweck:** Das Modul **Ladungsträgerverwaltung** dient zur Führung und Nachverfolgung von Ladungsträgerbeständen (z. B. Paletten) über Geschäftspartner hinweg (Kunden/Debitoren, Spediteure/Zusteller, Produzenten/Kreditoren).

<b>Für wen?</b>	Disposition/Logistik, Vertrieb/Customer Service, Buchhaltung/Abstimmung, Lager/Warenausgang
<b>Was wird geführt?</b>	Bestände und Bewegungen von Ladungsträgern je Partner/Lagerort; optional automatische Buchung aus Ursprungsbelegen
<b>Kernidee</b>	Ladungsträgerbewegungen werden nachvollziehbar und auswertbar (Bestandsliste/Saldenbestätigung) – inkl. Storno & Postenverfolgung

### Voraussetzungen & zentrale Einrichtung

- **Ladungsträgerverwaltung aktivieren** (Schalter „Aktiv“).
- **Buchungslogik festlegen:** „Ladungsträger Buchen“ = automatisch beim Buchen des Ursprungsbelegs; sonst wird ein Ladungsträger-Buch.-Blatt zur manuellen Buchung vorbereitet.
- **Standort-/Lagerort-Präfixe** für Kunden, Spediteur/Zusteller und Werke/Produzenten definieren (Präfix wird dem jeweiligen Lagerort vorangestellt).
- **Pflichtfelder steuern:** optional „Kreditor ist Pflicht im Auftrag“ und/oder „... in Auftragszeilen“.
- **Management-Typ:** Ermittlung der Ladungsträger über *Verpackungseinheit* oder *Stückliste*.
- **Basisparameter:** Buch.-Blatt Vorlage, Schrott-Lagerort, Transit-Lagerort (für Umlagerungen, da Standard-Transitlagerortcode nicht genutzt werden kann).
- **Nummernserie** für Ladungsträgerbuchungen hinterlegen sowie **Vorgabe Sachkonto** (Vorgabe Lagerortkonto) für die Verbuchung.
- **Ladungsträger als Artikel bestandsführen:** Am Ladungsträger-Artikel „Ladungsträger Management“ aktivieren; Bewegungen werden als Artikelposten gebucht.
- **Einheiten (VPE) einrichten:** Kennzeichen „Ladungsträger“ und optional „Ladungsträger Konto“; Artikel-Nr. hinterlegen (für Bestandsführung) und Berichtsposition definieren.
- **Partnerstammdaten:** Ladungsträgerkonto an Debitor und Kreditor füllen; Lagerbuchungseinrichtung vornehmen (laut Doku wird dies nach erster Buchung automatisch vom Programm ergänzt).



**Ladungsträgerverwaltung Einrichtung**

**Allgemein**

Aktiv  Prüfungen vor dem Buchen

Ladungsträger buchen  Kreditor ist Pflicht im ...

Prüfe  Kreditor ist Pflicht in ...

Kundenstandort Lad...

Spediteur-Standort La...

Werte-Standort Lad...

**Ladungsträger**

Ladungsträger Mgt. Typ  Ladungsträger Schrot...

Ladungsträger Buch...  Ladungsträger Transl...

**Integration**

Integration Verkaufsa...  Integration Ladeschein...

Integration Bestellung...  Integration Verkaufre...

Integration Umlager...

**Nummerserie**

Ladungsträger Nr. Serie

**Vorgabewerte**


Vorgabe Lagerortkonto

### Integrationen (Register „Ladungsträger“)

Integration	Wirkung
Verkaufsauftrag	Auftrag erhält Register „Ladungsträger“; VPE wird über Auftragszeilen summiert (Basis: „Menge zu liefern“). Optional Rücknahmefelder (zurückgegebene Menge/VPE).
Bestellung	Bestellung erhält Register „Ladungsträger“; Felder wie im Auftrag, Kreditor wird vorbelegt; Ziellagerort = Ladungsträgerkonto des Kreditors.
Umlagerungsauftrag	Umlagerung erhält Register „Ladungsträger“; Buchung mit Transitlager: Ausgang aufs Transitlager, Eingang vom Transitlager aufs Ziellager; ohne Transitlager direkt von Lagerort an Lagerort.
Ladeschein	Ladeschein erhält Register „Ladungsträger“; Spediteur wird direkt auf die Ladungsträger geschrieben; beim Buchen des Ladescheins werden Auftrag und damit auch Ladungsträger gebucht.
Verkaufsreklamation	Reklamation erhält Register „Ladungsträger“ (analoges Pflege-/Buchungsprinzip).

## Ladungsträgermanagement (Kernfunktionen)

- **Übersicht** der gebuchten Ladungsträgerposten.
- **Informationen:** Zusatzinfos zu einem gebuchten Ladungsträger erfassen.
- **Ladungsträger Buch.-Blatt öffnen:** öffnet das Buch.-Blatt zur Bearbeitung.
- **Storno:** storniert Ladungsträgerposten inkl. zugehöriger Artikelbuchungen.
- **Posten suchen:** zeigt die verbundenen Artikelposten (Standardfenster „Posten suchen“).
- **Direktnavigation** zu Stammdaten: Kunde (Debitor), Kreditor/Produzent sowie Spediteur/Zusteller.



## Reports & wichtige Hinweise

- **Reports** (aus dem Management, je nach aktuellem Eintrag für Spediteur/Kunde/Kreditor): Bestandsliste, Saldenbestätigung, Bestand.
- **Einweg-Ladungsträger:** Wenn „Ladungsträger ist Einweg“ gesetzt ist, erfolgt keine Bestandsführung.
- **Anbruchpaletten:** Anteilig berechnete Paletten (z. B. 0,136) werden nicht als Palette gezählt; stattdessen Darstellung/Abrechnung als Einzelsäcke in der VPE
- **Logodruck/Briefbogen** (für Reports): Firmenlogo aus Firmenstamm; Briefbogen/Wasserzeichen muss vorab in der Einrichtung hinterlegt sein.